

21. August 2014

Dokumentation superfinal.ch

Testimonial Slider

Ablauf im Überblick

Folgende Schritte sind nötig um einen Testimonial-Slider zu erstellen

- Bild vorbereiten mit Portrait im Format 400x550px
- Bild im Dateimanager hochladen
- Testimonial mit max. 180 Zeichen vorbereiten
- Layouts einfügen gem. Anleitung
- Pro Layout-Row einen Block «Testimonial-Block» einfügen mit Text und Bild
- Flexslider oberhalb der Testimonials einfügen und Einstellungen gem. Screenshots erstellen




Testimonial einrichten

Layout vorbereiten

Der Testimonial-Slider kann im Layout nur in den ersten beiden Sections hinzugefügt werden. Nur Administratoren können solche Layouts einrichten. Redaktor-Benutzer können die Inhalte aber selber editieren.


- Die Seite in den Bearbeitungsmodus setzen
- In der Section die einen Testimonial-Slider erhalten soll ein Layout hinzufügen. Also in den Bereich klicken wo z.B. steht «hinzufügen zu section02». Dann die Funktion «Layout hinzufügen» wählen.
- Im Menu «Layout hinzufügen» die Spalten auf «1» setzen und bei den Zeilen die Anzahl Testimonials eintragen die eingesetzt werden sollen. In diesem Beispiel «3».
- Nun das Layout hinzufügen über den Button [Hinzufügen]



Nun wird die ursprüngliche Section unterteilt. Es gibt nun einen normalen Bereich der Section – darunter das neu hinzugefügte Layout mit mehreren Zellen. In jedes dieser Zellen wird später ein Testimonial-Block eingefügt.

Flexslider für Layouts einfügen


Als erstes wird nun der eigentliche Slider eingefügt der die Testimonials anschliessend animiert. Klicken Sie dazu in den oberen Bereich (oberhalb Plus-Balken):



- «Block hinzufügen» anklicken
- In der Liste den Block «Flexslider» auswählen

Flexslider einrichten

- Slider type: layout
- Layout area name: Die aktuelle Section auswählen und Position 2 wählen
- Die weiteren Einstellungen können auf dem Standard belassen werden
- [Hinzufügen] anklicken




Designtemplate zuweisen

Anschließend wird noch das Template für den Superfinal gewählt um die Navigationspunkte im richtigen Stil auszugeben.

- Den Block «Flexslider» anklicken – er wird im Moment als grauer Kasten dargestellt
- «Benutzer Vorlage» anklicken
- «Superfinal» auswählen und [Speichern]

Testimonials

Nun können die vorbereiteten Testimonials erfasst werden. Am besten werden zuerst über den Dateimanager die Portraitbilder (400x550px) hochgeladen.



- Auf die erste Zelle klicken und «Block hinzufügen» wählen
- Aus der Liste den «Testimonial Block» anklicken
- Den Testimonial-Text (< 180 Zeichen), den Text zur Person erfassen und das Bild auswählen.
- [Hinzufügen] anklicken
- Nun die Schritte für jedes Testimonial in einer neuen Zelle wiederholen

Anschließend kann die Seite veröffentlicht werden. Erst jetzt holt der Slider seine Inhalte aus den Zellen und animiert diese.

Testimonials erweitern

Möchte man mehr Testimonials anzeigen, kann ein Administrator weitere Layoutzeilen einfügen.

- Dazu wird die Seite in den Bearbeitungsmodus gesetzt.
- Ein Klick auf das PLUS Icon oberhalb der Testimonials, dann «Layout bearbeiten» wählen.
- Ein Dialogfenster öffnet sich um weitere Zeilen einzufügen.

Testimonial löschen

Möchte man ein Testimonial löschen ist das vorgehen wie folgt:

- Dazu wird die Seite in den Bearbeitungsmodus gesetzt.
- Das Testimonial wird das gelöscht werden soll wird angeklickt und «Löschen» gewählt
- Alle anderen, nachfolgenden Testimonials werden nun nachgeschoben
- Ein Klick auf das PLUS Icon oberhalb der Testimonials, dann «Layout bearbeiten» wählen.
- Ein Dialogfenster öffnet sich und der Wert bei «Zeilen» wird um einen Zähler verringert

Reihenfolge anpassen

Die Reihenfolge wird über die Standardfunktion angepasst:

- Seite in den Bearbeitungsmodus setzen
- Testimonial-Block anklicken
- Auf «Verschieben» klicken
- Dann mit der Maus den Block an die gewünschte Position ziehen und anschliessend die Maustaste loslassen. Dieser Ablauf ist manchmal etwas unpräzise -> Das Layout bewegt sich beim verschieben. Dort wo der Block positioniert wird, öffnet sich jeweils eine Lücke. Das hilft für die Platzierung.
- Kontrollieren dass pro Zelle nur ein Testimonial-Block eingefügt ist